fastx-utils之合并序列: pseudo

一、fastx-utils pseudo介绍

功能描述:

fastx-utils pseudo 对序列集合进行合并操作,合并成一条假的染色体。

命令行接口:

```
1 | $ fastx-utils pseudo
```

```
Usage: fastx-utils pseudo [options] <fasta>
Options:
   -n padding number of 'N's: default: [150];
   -l pseudo-sequence label: default: [pseudo];
```

可选参数:

```
1 -n 填充'N',默认数量为150;
2 -1 设置序列标签,默认为'pseudo';
```

二、使用场景实例及其用法

使用场景经典案例:

1. 细菌基因组组装结果,可以通过Mauve通过参考基因组调整Contig的顺序和方向,并合并成一条序列,中间使用 指定 N 进行填充。

示例演示:

示例文件: sequence.fastq

- 1 | cat sequence.fastq | head -n6
- 2 @HISEQ:483:HLJ2LBCXY:1:1111:14104:10730

4 | -

- 6 @HISEQ:483:HLJ2LBCXY:1:2112:7631:97645

运行命令: 默认参数: 合并序列集合, 合并成一条假序列, 默认填充150N.

1 | \$ fastx-utils pseudo sequence.fastq | seqtk seq -1 80 | head -n16

- 1 >pseudo
- 3 TAGGGTTGTAAAGCTCTTTCGGCGGGGAAGATAATGACGGTACCCGCAGAAGAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAG
- 4 CGCGGTAATACGAAGGGGGCTAGCGTTGTTCGGAACCACTGGGCGTAAAGCGCGTGTAGGCGGATTGTTAAGTCGG GGGT
- 5 GAAATCCTGGGGCTCAACCTCAGAACTGCCTTCGATACTGGCGATCTTGAGTCCGGGAGAGGTGAGTGGTATTCCT AGTG
- 6 TAGAGGTGAAATTCGTAGATATTAGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTCACTGGCCCGGTACTGACGCTGAAA

- 10 TCCAGCCATGCCGCGTGAGTGATGAAGGCCCTAGGGTTGTAAAGCTCTTTCACCGGTGAAGATAATGACGGTAACC GGAG
- 11 AAGAAGCACCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACCAAGGGGGCTAGCGTTGTTCGGAATTACTGGGCG
- 12 GCGCACGTAGGCGGATATTTAAGTCAGGGGTGAAATCCCGGGGCTCAACCCCGGAACTGCCTTTGATACTGGGTAT
 CTAG
- AGTATGGTAGAGGTGAATTCCGAGTGTAGAGGTGAAATTCGTAGATATTCGGAGGAACACCAGTGGCGAAG GCGG
- 14 CTCACTGGACCATTACTGACGCTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCATGTAGTCCNNNN NNNN

参数选项: 设置 -1 参数,修改序列标签为'reads',设置 -n 参数,设置填充'N'的数量为 5。

1 | \$ fastx-utils pseudo -l reads -n 5 sequence.fastq | seqtk seq -l 80 | head -n16

- 1 >reads
- 3 TAGGGTTGTAAAGCTCTTTCGGCGGGGAAGATAATGACGGTACCCGCAGAAGAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAG
- 4 CGCGGTAATACGAAGGGGGCTAGCGTTGTTCGGAACCACTGGGCGTAAAGCGCGTGTAGGCGGATTGTTAAGTCGG GGGT
- 5 GAAATCCTGGGGCTCAACCTCAGAACTGCCTTCGATACTGGCGATCTTGAGTCCGGGAGAGGTGAGTGGTATTCCT AGTG
- 6 TAGAGGTGAAATTCGTAGATATTAGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTCACTGGCCCGGTACTGACGCTGAAA
- 7 AAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCGTGTAGTCCNNNNNCCTACGGGAGGCACCAGTGGGGAATATTGG ACAA
- 8 TGGGCGAAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAGTGATGAAGGCCCTAGGGTTGTAAAGCTCTTTCACCGGTGAAG
- 9 TGACGGTAACCGGAGAAGAAGCACCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACCAAGGGGGCTAGCGTTGTT CGGA
- 10 ATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGATATTTAAGTCAGGGGTGAAATCCCGGGGCTCAACCCCGGAACTGCC TTTG
- ATACTGGGTATCTAGAGTATGGTAGAGGTGAGTGGAATTCCGAGTGTAGAGGTGAAATTCGTAGATATTCGGAGGA
- 12 CAGTGGCGAAGGCGGCTCACTGGACCATTACTGACGCTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATAC CCAT
- 13 GTAGTCCNNNNNCCTACGGGGGGCACCAGTAGGGAATACTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCG
 TGAG
- 14 TGATGAAGGCCCTAGGGTTGTAAAGCTCTTTCAGCGGGGAAGATAATGACGGTACCCGCAGAAGAAGCCCCGGCCA
- 16 TAAGTCAGGGGTGAAATCCCGAGGCTCAACCTCGGAATTGCCTTTGATACTGGCAGTCTCGAGTCCGGGAGAGGTG AGTG

本文材料为 BASE (Biostack Applied bioinformatic SEies) 课程 Linux Command Line Tools for Life Scientists 材料,版权归上海逻捷信息科技有限公司所有。

Last Update: 2020-08-10 11:56 AM