tsv-utils之文件列进行注释: annotation

一、tsv-utils annotation介绍

功能描述:

tsv-utils annotation 根据字典: key/values 对指定的文件列进行注释,注释信息在行尾;

注意事项: 主键设定为第一列字段, 注释信息支持多列注释注释信息, 注释文件尽量保留表头信息, 并以#开头表示注释信息。

命令行接口:

```
1  $ tsv-utils annotation
2
3  Usage: tsv-utils annotation [options] <db> <text>
4  Options:
5  -p STR string for missing data. default: [-]
6  -c INT column for annotation. default: [1]
7  -r remove unmapped target. default: [NOT]
```

可选参数:

```
1 -p 指定 指定字符用来补齐缺失的注释信息,默认为"-";
2 -c 整数 指定需要注释的列,默认为第一列;
3 -r 删除没有注释信息的列,默认为NOT;
```

二、使用场景实例及其用法

1.16S扩增子数据分析: Tax4fun 功能预测, megablast 比对结果关联物种注释。

示例演示

示例文件: megablast.txt, SILVA_123_SSURef.txt

```
1 | $ cat blastn.txt | head -n6
```

1	ZOTU_1	JQ088343	.1.1479	100.000	404	0	0	1	404	355
	758	0.0	747							
2		JF138741		100.000	429	0	0	1	429	323
3	751	0.0 LN568336	793	08 765	405	4	1	1	404	298
J	702		719	90.703	403	7	1	1	404	290
4	ZOTU_4	FJ672447	.1.1441	99.764	424	1	0	1	424	355
	778	0.0	778							
5	ZOTU_5	EU542474	.1.1489	100.000	424	0	0	1	424	353
	776	0.0	784					_		
6	ZOTU_6			100.000	404	0	0	1	404	270
	673	0.0	747							

1 x92134.1.1483

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales; Pseudomonadaceae; Pseudomonas; bacterium 52N3

2 EF442993.1.1422

Bacteria; Proteobacteria; Deltaproteobacteria; Desulfobacterales; Desulfobulbacea e; Desulfobulbus; Desulfobulbus sp. DSM 2033

3 JQ972882.1.1517

Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteria; Streptosporangiales; Thermomonosporacea e; Actinomadura; Actinomadura bangladeshensis

4 FJ799133.1.1480

Bacteria; Tenericutes; Mollicutes; Acholeplas matales; Acholeplas mataceae; Acholeplas matace

5 AY554420.1.1452

Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Porphyromonadaceae; Proteinip hilum; Bacteroides sp. 22C

6 AY741401.1.1512 Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; NKB5; Legionella-like amoebal pathogen HT99

运行命令:

参数使用1::默认参数,若注释信息缺失,则默认用-填充。

1 | \$ cut -f1,2 megablast.txt | tsv-utils annotation -c 2 SILVA_123_SSURef.txt - | head -n6

1 ZOTU_1 JQ088343.1.1479

Bacteria; Proteobacteria; Epsilon proteobacteria; Campylobacterales; Campylobacter aceae; Arcobacter; uncultured bacterium

- 2 ZOTU_2 JF138741.1.1356 -
- 3 ZOTU_3 LN568336.1.1321

Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhodospirillales; Acetobacteraceae; Roseomonas; uncultured bacterium

4 ZOTU_4 FJ672447.1.1441

Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae;Proteinip hilum;uncultured bacterium

- 5 ZOTU_5 EU542474.1.1489 Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes vadinHA17;uncultured bacterium
- 6 ZOTU_6 JQ072613.1.1343

Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales; Rhizobiaceae; Rhizobiu m; uncultured bacterium

参数使用2: 设置参数-p,指定对应的符号填充缺失注释。

1 \$ cut -f1,2 megablast.txt | tsv-utils annotation -p "NA" -c 2 SILVA_123_SSURef.txt - | head -n6

- ZOTU_1 JQ088343.1.1479
 Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Campylobacter
 aceae;Arcobacter;uncultured bacterium
- ZOTU_2 JF138741.1.1356 NA
- 3 ZOTU_3 LN568336.1.1321
 - Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhodospirillales; Acetobacteraceae; Roseomonas; uncultured bacterium
- 4 ZOTU_4 FJ672447.1.1441
 - Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Porphyromonadaceae; Proteinip hilum; uncultured bacterium
- 5 ZOTU_5 EU542474.1.1489 Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes vadinHA17;uncultured bacterium
- 6 ZOTU_6 JQ072613.1.1343
 - Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales; Rhizobiaceae; Rhizobium; uncultured bacterium

参数使用3::设置参数-r,若注释信息缺失,删除对应的行。

- 1 | \$ cut -f1,2 megablast.txt | tsv-utils annotation -r -c 2 | SILVA_123_SSURef.txt | head -n6
 - 1 ZOTU_1 JQ088343.1.1479
 - Bacteria; Proteobacteria; Epsilonproteobacteria; Campylobacterales; Campylobacter aceae; Arcobacter; uncultured bacterium
 - 2 ZOTU_3 LN568336.1.1321
 - Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhodospirillales; Acetobacteraceae; Roseomonas; uncultured bacterium
 - 3 ZOTU_4 FJ672447.1.1441
 - Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae;Proteinip hilum;uncultured bacterium
 - 4 ZOTU_5 EU542474.1.1489 Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidetes vadinHA17; uncultured bacterium
 - 5 ZOTU_6 JQ072613.1.1343
 - Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales; Rhizobiaceae; Rhizobiu m; uncultured bacterium
 - 6 ZOTU_7 CU926767.1.1359
 - Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Porphyromonadaceae; Paludibac ter; uncultured bacterium

本文材料为 BASE (Biostack Applied bioinformatic SEies) 课程 Linux Command Line Tools for Life Scientists 材料,版权归上海逻捷信息科技有限公司所有.

Last Update: 8/30/2020 5:58:14 PM